

Заметка о выпущенном программном обеспечении  
Версия ПО: F.2.9P  
Поддерживаемый продукт: LUK\_A\_A4, LUK\_0\_A4, LUK\_0A\_A4  
Дата: 11 февраля 2016

---

Изменения по сравнению с ранее выпущенной версией F2.9.3:  
Исправленных ошибок нет.  
Новый функционал:  
\* Добавлена поддержка гладильных систем семейства Pulse.

Заметка о выпущенном программном обеспечении  
Версия ПО: F.2.9.3  
Поддерживаемый продукт: LUK\_A\_A4, LUK\_0\_A4, LUK\_0A\_A4  
Дата: 09 декабря 2015

---

Изменения по сравнению с ранее выпущенной версией F2.9.1:  
Исправленных ошибок нет.  
Новый функционал:  
\* Оптимизирован алгоритм, расчета дней между промывками.  
\* Скорректировано время переключения пара в режиме функции "Гибридный пар Ver. 2"  
\* Увеличено время задержки отключения вентилятора до 60 сек.

Заметка о выпущенном программном обеспечении  
Версия ПО: F.2.9.1  
Поддерживаемый продукт: LUK\_A\_A4, LUK\_0\_A4, LUK\_0A\_A4  
Дата: 10 октября 2015

---

Изменения по сравнению с ранее выпущенной версией F2.9.0:  
Исправленных ошибок нет.  
Новый функционал:  
\* Поддержка функции "Гибридный пар Ver. 2"

Заметка о выпущенном программном обеспечении  
Версия ПО: F.2.9.0  
Поддерживаемый продукт: LUK\_A\_A4, LUK\_0\_A4, LUK\_0A\_A4  
Дата: 10 октября 2015

---

Изменения по сравнению с ранее выпущенной версией F2.8.2K:  
Исправленных ошибок нет.  
Новый функционал:  
\* Поддержаны продукты аппаратной модификации A4

Заметка о выпущенном программном обеспечении  
Версия ПО: F.2.8.2K  
Поддерживаемый продукт: LUK\_A\_A1 (Ver K), LUK\_0\_A1 (Ver K), LUK\_A\_A2 (Ver K), LUK\_0\_A2 (Ver K), LUK\_0A\_A2 (Ver K), LUK\_A\_A35 (Ver K), LUK\_0A\_A35 (Ver K)  
Дата: 03 августа 2015

---

Изменения по сравнению с ранее выпущенной версией F2.8.0K:  
Исправленных ошибок нет.  
Новый функционал:  
\* Для моделей с приобретенной функцией "Авто-стоп", добавлена возможность старта с кнопки управления уровнем вентилятора (только для LUK\_A\_A35, LUK\_0A\_A35)

Заметка о выпущенном программном обеспечении

Версия ПО: F.2.8.0K

Поддерживаемый продукт: LUK\_A\_A1 (Ver K), LUK\_0\_A1 (Ver K), LUK\_A\_A2 (Ver K), LUK\_0\_A2 (Ver K), LUK\_0A\_A2 (Ver K), LUK\_A\_A35 (Ver K), LUK\_0A\_A35 (Ver K)

Дата: 20 июля 2015

-----  
Изменения по сравнению с ранее выпущенной версией F2.7.5K:

Исправленных ошибок нет.

Новый функционал:

\* Поддержаны функции мониторинга и статистики (только для LUK\_A\_A35, LUK\_0A\_A35)

Заметка о выпущенном программном обеспечении

Версия ПО: F.2.7.6K

Поддерживаемый продукт: LUK\_A\_A1 (Ver K), LUK\_0\_A1 (Ver K), LUK\_A\_A2 (Ver K), LUK\_0\_A2 (Ver K), LUK\_0A\_A2 (Ver K), LUK\_A\_A35 (Ver K), LUK\_0A\_A35 (Ver K)

Дата: 11 июля 2015

-----  
Изменения по сравнению с ранее выпущенной версией F2.7.5K:

Исправленные ошибки:

\* На некоторых системах при активированной функции "Perao Doctor" ежеминутно раздается предупреждающий сигнал.

Нового функционала нет.

Заметка о выпущенном программном обеспечении

Версия ПО: F.2.7.5K

Поддерживаемый продукт: LUK\_A\_A1 (Ver K), LUK\_0\_A1 (Ver K), LUK\_A\_A2 (Ver K), LUK\_0\_A2 (Ver K), LUK\_0A\_A2 (Ver K), LUK\_A\_A35 (Ver K), LUK\_0A\_A35 (Ver K)

Дата: 10 июля 2015

-----  
Изменения по сравнению с ранее выпущенной версией F2.7.4:

Исправленных ошибок нет.

Новый функционал:

\* Поддержаны продукты аппаратной модификации K.

Заметка о выпущенном программном обеспечении

Версия ПО: F.2.7.4

Поддерживаемый продукт: LUK\_A\_A1, LUK\_0\_A1, LUK\_A\_A2, LUK\_0\_A2, LUK\_0A\_A2, LUK\_A\_A35, LUK\_0A\_A35

Дата: 10 июня 2015

-----  
Изменения по сравнению с ранее выпущенной версией F2.7.3:

Исправленные ошибки:

\* На некоторых системах не происходит вход в режим программирования.

Нового функционала нет.

Заметка о выпущенном программном обеспечении

Версия ПО: F.2.7.3

Поддерживаемый продукт: LUK\_A\_A1, LUK\_0\_A1, LUK\_A\_A2, LUK\_0\_A2, LUK\_0A\_A2, LUK\_A\_A35, LUK\_0A\_A35

Дата: 08 июня 2015

-----  
Изменения по сравнению с ранее выпущенной версией F2.7.2:

Исправленных ошибок нет.

Новый функционал:

\* Оптимизирован код, для повышения производительности процессора.

\* Скорректировано время задержки для функции "Гибридный пар".

Заметка о выпущенном программном обеспечении

Версия ПО: F.2.7.2

Поддерживаемый продукт: LUK\_A\_A1, LUK\_0\_A1, LUK\_A\_A2, LUK\_0\_A2, LUK\_0A\_A2, LUK\_A\_A35, LUK\_0A\_A35

Дата: 21 мая 2015

-----  
Изменения по сравнению с ранее выпущенной версией F2.7.1:

Исправленных ошибок нет.

Новый функционал:

- \* Скорректировано время задержки автоматического отключения гладильной системы по времени простоя (до 9 минут).
- \* Поддержка функции "Гибридный пар".

Заметка о выпущенном программном обеспечении

Версия ПО: F.2.7.1

Поддерживаемый продукт: LUK\_A\_A1, LUK\_0\_A1, LUK\_A\_A2, LUK\_0\_A2, LUK\_0A\_A2, LUK\_A\_A35, LUK\_0A\_A35

Дата: 14 мая 2015

-----  
Изменения по сравнению с ранее выпущенной версией F2.7:

Исправленных ошибок нет.

Новый функционал:

- \* Скорректировано время задержки автоматического отключения гладильной системы по времени простоя (до 9 минут).

Заметка о выпущенном программном обеспечении

Версия ПО: F.2.7

Поддерживаемый продукт: LUK\_A\_A1, LUK\_0\_A1, LUK\_A\_A2, LUK\_0\_A2, LUK\_0A\_A2, LUK\_A\_A35, LUK\_0A\_A35

Дата: 26 апреля 2015

-----  
Изменения по сравнению с ранее выпущенной версией F2.6.5:

Исправленных ошибок нет.

Новый функционал:

- \* Поддержка возможности ввода или вывода набора модернизации из эксплуатации. (только для LUK\_A\_A35, LUK\_0A\_A35)
- \* Поддержка системы диагностики "Perao Doctor". (только для LUK\_A\_A35, LUK\_0A\_A35)
- \* Система запоминает установку скорости вентилятора, при выключении. (только для LUK\_A\_A35, LUK\_0A\_A35)
- \* Поддержка возможности ввода системы в тестовый режим. (для установщиков и сервисных центров)

Заметка о выпущенном программном обеспечении

Версия ПО: F.2.6.7

Поддерживаемый продукт: LUK\_A\_A1 (Ver K), LUK\_0\_A1 (Ver K), LUK\_A\_A2 (Ver K), LUK\_0\_A2 (Ver K), LUK\_0A\_A2 (Ver K)

Дата: 10 июня 2015

-----  
Изменения по сравнению с ранее выпущенной версией F2.6.6:

Исправленных ошибок нет.

Нового функционала нет.

Заметка о выпущенном программном обеспечении

Версия ПО: F.2.6.6

Поддерживаемый продукт: LUK\_A\_A1, LUK\_0\_A1, LUK\_A\_A2, LUK\_0\_A2, LUK\_0A\_A2

Дата: 10 июня 2015

-----  
Изменения по сравнению с ранее выпущенной версией F2.6.5:

Исправленные ошибки:

- \* На некоторых системах не происходит вход в режим программирования.
- Нового функционала нет.

Заметка о выпущенном программном обеспечении

Версия ПО: F.2.6.5

Поддерживаемый продукт: LUK\_A\_A1, LUK\_0\_A1, LUK\_A\_A2, LUK\_0\_A2, LUK\_0A\_A2

Дата: 17 апреля 2015

-----  
Изменения по сравнению с ранее выпущенной версией F2.6.4:

Исправленные ошибки:

\* На некоторых системах при задании скорости пульсации (в режиме программирования) и выборе режима при убывании, применяются несоответствующий режим.

Нового функционала нет.

Заметка о выпущенном программном обеспечении

Версия ПО: F.2.6.4

Поддерживаемый продукт: LUK\_A\_A1, LUK\_0\_A1, LUK\_A\_A2, LUK\_0\_A2, LUK\_0A\_A2

Дата: 3 февраля 2015

-----  
Изменения по сравнению с ранее выпущенной версией F2.6.3:

Исправленных ошибок нет.

Новый функционал:

\* Повышена точность определения нажатия кнопок.

Заметка о выпущенном программном обеспечении

Версия ПО: F.2.6.3

Поддерживаемый продукт: LUK\_A\_A1, LUK\_0\_A1, LUK\_A\_A2, LUK\_0\_A2, LUK\_0A\_A2

Дата: 3 февраля 2015

-----  
Изменения по сравнению с ранее выпущенной версией F2.6.2:

Исправленных ошибок нет.

Новый функционал:

\* Оптимизирован код, для повышения производительности процессора.

Заметка о выпущенном программном обеспечении

Версия ПО: F.2.6.2

Поддерживаемый продукт: LUK\_A\_A1, LUK\_0\_A1, LUK\_A\_A2, LUK\_0\_A2, LUK\_0A\_A2

Дата: 7 января 2015

-----  
Изменения по сравнению с ранее выпущенной версией F2.6:

Исправленных ошибок нет.

Новый функционал:

\* При активированной задержке отключения вентилятора, переключение поддув/вакуум теперь продлевает время задержки.

\* Повышена точность определения нажатия кнопок.

\* Скорректировано время задержки отключения вентилятора.

Заметка о выпущенном программном обеспечении

Версия ПО: F.2.6

Поддерживаемый продукт: LUK\_A\_A1, LUK\_0\_A1, LUK\_A\_A2, LUK\_0\_A2, LUK\_0A\_A2

Дата: 30 декабря 2014

-----  
Изменения по сравнению с ранее выпущенной версией F2.5.2:

Исправленных ошибок нет.

Новый функционал:

\* Скорректировано время между уведомлениями пользователя о необходимости промывки бойлера. (только для LUK\_A\_A2, LUK\_0\_A2, LUK\_0A\_A2)

\* Использование режима программирования, больше не влияет на выбранный режим, поддув/вакуум.

\* Переключение режима пульс/обычный, больше не влияет на выбранный режим, поддув/вакуум.

\* Система запоминает установку режима поддув/вакуум, при выключении.

Заметка о выпущенном программном обеспечении  
Версия ПО: F.2.5.2  
Поддерживаемый продукт: LUK\_A\_A1, LUK\_0\_A1, LUK\_A\_A2, LUK\_0\_A2, LUK\_0A\_A2  
Дата: 29 декабря 2014

---

Изменения по сравнению с ранее выпущенной версией F2.5:  
Исправленные ошибки:  
\* На некоторых системах при активном уведомлении о промывке бойлера не работает дополнительная защита от перегрева.  
Нового функционала нет.

Заметка о выпущенном программном обеспечении  
Версия ПО: F.2.5.1  
Поддерживаемый продукт: LUK\_A\_A1, LUK\_0\_A1, LUK\_A\_A2, LUK\_0\_A2, LUK\_0A\_A2  
Дата: 1 декабря 2014

---

Изменения по сравнению с ранее выпущенной версией F2.5:  
Исправленные ошибки:  
\* На некоторых системах периодически происходит самопроизвольное переключение режима, поддув/вакуум.  
Нового функционала нет.

Заметка о выпущенном программном обеспечении  
Версия ПО: F.2.5  
Поддерживаемый продукт: LUK\_A\_A1, LUK\_0\_A1, LUK\_A\_A2, LUK\_0\_A2, LUK\_0A\_A2  
Дата: 24 ноября 2014

---

Изменения по сравнению с ранее выпущенной версией F2.0:  
Исправленных ошибок нет.  
Новый функционал:  
\* Система автоматически отключается при отсутствии воды в бойлере. (только для LUK\_A\_A2, LUK\_0\_A2, LUK\_0A\_A2)

Заметка о выпущенном программном обеспечении  
Версия ПО: F.2.0  
Поддерживаемый продукт: LUK\_A\_A1, LUK\_0\_A1, LUK\_A\_A2, LUK\_0\_A2, LUK\_0A\_A2  
Дата: 14 ноября 2014

---

Изменения по сравнению с ранее выпущенной версией F1.2:  
Исправленные ошибки:  
\* Режим "задержка отключения вентилятора" не всегда работает на моделях s4/s4a.  
Новый функционал:  
\* Система уведомляет пользователя о необходимости промывки бойлера. (только для LUK\_A\_A2, LUK\_0\_A2, LUK\_0A\_A2)

Заметка о выпущенном программном обеспечении  
Версия ПО: F.1.2.2  
Поддерживаемый продукт: LUK\_A\_A1, LUK\_0\_A1  
Дата: 25 декабря 2014

---

Изменения по сравнению с ранее выпущенной версией F1.2:  
Исправленные ошибки:  
\* На некоторых системах периодически происходит самопроизвольное переключение режима, поддув/вакуум.  
Нового функционала нет.

Заметка о выпущенном программном обеспечении  
Версия ПО: F.1.2  
Поддерживаемый продукт: LUK\_A\_A1, LUK\_0\_A1  
Дата: 7 октября 2014

---

Изменения по сравнению с ранее выпущенной версией F1.1:

Исправленные ошибки:

- \* В режиме "пульс" подача пара периодически происходит неравномерно.

Новый функционал:

- \* В режиме "Авто-стоп" изменена длительность звукового сигнала на 3-сек.
- \* При попытке входа в режим программирования, подача пара прекращается.

Заметка о выпущенном программном обеспечении  
Версия ПО: F.1.1  
Поддерживаемый продукт: LUK\_A\_A1, LUK\_0\_A1  
Дата: 25 сентября 2014

---

Изменения по сравнению с ранее выпущенной версией F1.0:

Исправленных ошибок нет.

Новый функционал:

- \* Автоматический выход из режима программирования через 1 минуту.
- \* В режиме программирования, отключается пар и вентилятор доски.
- \* Система запоминает установку режима пульс/обычный, при выключении.

Заметка о выпущенном программном обеспечении  
Версия ПО: F.1.0  
Поддерживаемый продукт: LUK\_A\_A1, LUK\_0\_A1  
Дата: 21 августа 2014

---

Исправленные ошибки:

- \* В режиме "пульс" подача пара периодически не прекращается.

Новый функционал:

- \* Увеличена громкость звукового сигнала.